



نصب و راه اندازی

Any Desk

نرم افزار AnyDesk به کاربران کمک می کند تا جهت دریافت خدمات پشتیبانی، از طریق اینترنت به کامپیوتر آنها متصل شده و مشکلات نرم افزاری آنها رفع شود.

توجه : با اجرای نرم افزار، شخصی که به سیستم متصل میشود تنها کنترل ماوس را در دست دارد و به فایل های شما دسترسی ندارد.

Windows نسخه Any Desk

راهنمای نصب نسخه Windows

Android نسخه Any Desk

Adobe Connect

به منظور راه اندازی وب کنفرانس و کلاس مجازی آنلاین برنامه Adobe Connect انعطاف پذیر ترین ، امن ترین ، گسترده ترین و ممتازترین نرم افزار می باشد. از قابلیت های این نرم افزار می توان به اشتراک گذاری صفحه نمایش مدرس ، تخصیص فایل مشخص به صورت گروهی و... اشاره کرد.

Windows نسخه Adobe connect

راهنمای نصب نسخه Windows

Android نسخه Adobe connect

Rayanegan
Research and Education Institute

میز کار

صفحه اصلی سایت

تقویم

مدیریت فایل های من

درسی های من

بیشتر...

ت سایت


۱- در اولین قدم برای نصب برنامه
adobe connect شما باید از
طریق قسمت **مرکز دانلود**
لینک را دانلود و اجرا کنید.





نصب و راه اندازی

۲- بعد از دانلود برنامه adobe connect، بر روی نسخه نصبی آن راست کلیک کنید و از منو باز شده گزینه Run as administrator را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که فرآیند نصب این برنامه نسبت به برنامه های دیگری که تاکنون بر روی کامپیوتر نصب کرده اید بسیار ساده تر می باشد چرا که برنامه بدون هر گونه وقفه ای فوراً نصب می شود!







Adobe Connect

راهنمای نصب نرم افزار (ادوبی کانکت)



نصب و راه اندازی

بعد از نصب کامل همان گونه که در تصویر ذیل مشاهده می کنید، در قسمت بالا عبارت Installing ۱۰۰% درج خواهد شد. پس از اتمام گزینه Exit را انتخاب نمایید.





نصب و راه اندازی

قبل از ورود به سیستم از موارد زیر اطمینان حاصل کنید:

- سرعت پردازنده رایانه مورد استفاده شما بیشتر از ۴۰۰ مگاهرتز باشد.
- حداقل فضای آزاد RAM رایانه مورد استفاده شما ۵۱۲ مگابایت باشد.
- رایانه مورد استفاده شما مجهز به همدست یا بلندگو و میکروفن باشد.
- تنظیمات مربوط به ضبط و پخش صدا، در ویندوز رایانه مورد استفاده شما بدرستی انجام شده باشد.
- آخرین نسخه نرم افزار Connect Adobe روی رایانه مورد استفاده شما نصب شده باشد.
- آخرین نسخه نرم افزار Player Flash روی رایانه مورد استفاده شما نصب شده باشد.
- حداقل سرعت دانلود اینترنت مورد استفاده شما ۲۵۶Kb باشد.
- پورت های ۸۰ ، ۴۴۳ و ۱۹۳۵ توسط نرم افزار آنتی ویروس یا از سوی شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی شما بسته نشده باشد.

